

# — Configuration Internet Explorer — Pour l'Utilisation maximale de Webstockit


## 1 OUVRIR INTERNET EXPLORER




## 2 METTRE LE SERVEUR HTTP EN SITE DE CONFIANCE / INTRANET LOCAL

Votre application a besoin pour fonctionner correctement d'avoir des droits plus élevés pour effectuer certaines opérations. Par exemple, lancer un traitement de texte, ouvrir une autre application. Vous trouverez ci-dessous les opérations à effectuer pour réaliser ce paramétrage.


Depuis Internet Explorer, aller dans "Outils" (en haut à droite) > "Options Internet".




Choisir l'onglet "Sécurité".



Sélectionner "Sites de confiance" puis cliquer sur "Sites".



Mettre l'adresse HTTP de votre serveur, cliquer sur "Ajouter", puis décocher "Exiger un serveur sécurisé". Puis




cliquer sur "Fermer".

### 3 DECLARER LE SITE COMPATIBLE

---

Depuis Internet Explorer, aller dans "Outils" > "Paramètres d'affichage de compatibilité".

Mettre l'adresse HTTP de votre serveur, cliquer sur "Ajouter", puis cliquer sur "Fermer".



#### 4 PARAMETRER VOS RACCOURCIS INTERNET EXPLORER EN MODE -NOMERGE


Faire un clic droit sur le raccourci.

Cliquer sur "Propriétés".

Se rendre sur l'onglet "Raccourci".

Dans la zone "Cible", à la fin des données déjà présentes, indiquer comme ci-dessous : -nomerge.


Puis cliquer sur "OK".



## 5 DESACTIVATION DES BARRES D'OUTILS (DE TYPE GOOGLE)


L'utilisation des barres d'outils de ce type sont incompatibles avec l'utilisation de nos produits. En effet, ces barres bloquent les fenêtres lancées à partir vos applications. C'est pourquoi, il est nécessaire de les désactiver.

Depuis Internet Explorer, aller dans "Outils" > "Options Internet", choisir l'onglet "Programmes" et cliquer sur le bouton "Gérer les modules complémentaires".




A gauche, cliquer sur "Barre d'outils et Extensions". Sélectionner la barre d'outil installé, faites un clic droit et sélectionner dans le menu déroulant "Désactiver".





Un message de confirmation apparaît, confirmer en cliquant sur "Désactiver".



Répéter cette opération pour l'ensemble des barres installées puis cliquer sur "Fermer".